

# GRUB verwijderen (terug naar uitsluitend Windows)

Kort gezegd, het vervangen van Linux opstartlader Grub, door Microsoft opstartlader NT Loader, in de Master Boot record (MBR) van de harde schijf.

## Met Windows XP installatie-CD.

Start vanaf een Windows XP **installatie-CD** en kies **R** voor herstellen of repareren. Er komt een consolescherm met een menu. Kies het nummer van de Windowspartitie, normaal 1 voor c:\Windows en type het **administrator** wachtwoord.

Installeer Windows (NT Loader) met de opdrachten:

```
fixboot C:  
fixmbr
```

Hierbij is C: de letter van de Windows schijf.

## Met Windows Vista,7,8 installatie-DVD

In Windows Vista(7&8) gaat het iets anders dan in Windows XP. Namelijk als volgt:

1. Stop de Windows Vista installatieschijf in het DVD-station en start de computer.
2. Druk desgevraagd op een toets (spatiebalk is altijd veilig)
3. Kies een taal, tijd, valuta en andere onzin die niet relevant is voor een herstelprocedure, en druk op Next.
4. Klik op Repair your computer.
5. Klik op het besturingssysteem dat u wilt “repareren”, en klik daarna op Next.
6. In de Systeemherstel-opties, klik op Command prompt.
7. Tik in: “Bootrec.exe /FixBoot” (zonder de aanhalingstekens) en druk daarna op Enter.
8. Tik daarna in: “Bootrec.exe /FixMbr” en druk op Enter

## Zonder Windows installatie-CD of -DVD

Geen installatieCD of -DVD van Windows? Dan kunt u NT Loader ook terugzetten met behulp van de *Super Grub Disk* of de [Ultimate Boot CD](#).

Voor Windows XP kan het ook met een diskette: Start uw PC op met een opstartbare DOS-diskette en voer het volgende commando uit in een DOS prompt:

```
fdisk /mbr
```